




<p>1</p>		<p>Daten verschieben</p> <p>Den gesamten Ordner (mit allen Unterordnern) C:\Programme\Masoft auf das neue System kopieren. Zum Beispiel über einen Speicherstick oder eine beschreibbare CD.</p>	
<p>2</p>		<p>INI-Datei verschieben</p> <p>Im Ordner C:\Windows befindet sich die Datei MASOFT.INI. Kopieren Sie diese ebenfalls auf das neue System in den Ordner C:\Windows.</p>	
<p>3</p>		<p>Pfad erweitern</p> <p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ und dann auf „Eigenschaften“.</p> <p>Klicken Sie auf die Karteikarte „Erweitert“.</p> <p>Klicken Sie auf den Knopf „Umgebungsvariablen“.</p> <p>Klicken Sie unter „Systemvariablen“ auf die Variable mit dem Namen „Path“ und dann auf den Knopf „Bearbeiten“.</p> <p>Ergänzen Sie den „Wert der Variablen“ mit dem Text wie abgebildet. Den Strichpunkt als Trennzeichen zum vorherigen Eintrag nicht vergessen.</p>	



Wichtig für den Betrieb mit **Windows 7**: Da sich die Datenbank im Verzeichnis „**Programme\Masoft\Madat**“ muss der Benutzer in diesem Ordner **Schreibrechte** besitzen